

### nubia UI3.9.6 SD 卡升级指导

适用于 nubia UI3.9.6 及以上版本

### 目录

1 步骤一: 资料备份

2 步骤二: 拷贝升级包到手机

3 步骤三: 软件升级

4 升级出现异常或版本回退需要恢复出厂设置

#### 升级前注意事项 (重要):

- 1. 取消手机的图案解锁、数字密码解锁、混合密码解锁等屏幕锁;
- 2. 升级前,请备份好重要个人数据(手机云备份个人信息及系统信息,同时也将重要信息备份到个人电脑上);
- 3. 手机电池电量充足;
- 4. 升级过程中,平放手机,务必不要触碰手机屏幕。

## 1 步骤一:资料备份

- 1.1 方法一: 使用手机自带应用"备份"进行资料备份。
- (1) 点击"备份"启动应用,选择"本地存储"或者"云端存储";
- (2) 点击"新建本地备份/新建云备份",选中需要备份的项目,点击"开始"可备份数据到本地或者云端;







1.2 方法二: 使用"腾讯手机管家"、"豌豆荚"等第三方软件进行备份和恢复(略)。






# 2 步骤二: 拷贝升级包文件到手机内部存储设备的根目录下。

- (1) 根据指引下载对应版本的升级包文件到本地电脑中。
- (2) 用 USB 线连接手机和电脑,下拉状态栏,点击"触摸选择 USB 连接模式",选择 "作为媒体设备连接(推荐)"。如下图:



(3) 将下载完成的 SD 卡升级包拷贝到手机"内置存储设备"的根目录下;





(4) 拷贝完成后, 断开 USB 线连接。(如不断开,将无法进行正常升级)


## 3 步骤三:软件升级

升级前确保: 1. 取消手机的图案解锁、数字密码解锁、混合密码解锁等各种屏幕锁;

- 2. 手机电池电量充足;
- 3. 升级过程中,保持手机平放,且不要触碰屏幕.

#### 操作过程:

(1) 取消手机当前设置的"<mark>图案解锁"、"数字密码解锁"、"混合密码解锁"</mark>等屏幕锁。 更改为手机出厂默认的"滑动解锁"方式。如下图:进入设置→安全与隐私→屏幕锁 定,选择"滑动解锁"



(2) 依次进入如下菜单:设置→系统更新,点击菜单键,选择"本地升级"。如下图:



(3) 进入"本地升级"页面,选中本地安装包之后,点击 开始升级→确定 进行升级,



如下图:




(4) 此时手机会先关机,然后自动重启。如下图:



(5) 重启后, 手机进入自动升级界面。(在此升级过程中, 请保持手机平放, 不要触控屏幕) 如下图:





(6) 升级完成后, 手机会再次重新启动, 进入优化应用界面。如下图:



## 4 升级出现异常或版本回退需恢复出厂设置

注意:如果下载后出现了异常情况,在下载完成后,需要做"恢复出厂设置"操作。 恢复出厂设置方法一:通过菜单指令恢复出厂设置。

(1) 进入系统, 依次进入菜单 "设置→其他系统设置→恢复出厂设置→恢复手机出厂设置"。



此处可选是否"格式化手机存储"和"删除应用程序";



(2) 点击"确认重置"后,手机会自动擦除数据并自动重启,等待完成后,即可使用手机了。



**恢复出厂设置方法二**:通过 recovery 模式恢复出厂设置(当无法进入系统时,可使用此方法进行恢复出厂设置操作)。

(1) 在关机状态下,<mark>按住音量上键不放手</mark>,同时按电源键开机 ,手机会进入 recovery 菜单。 用音量键调节光标,选中【简体中文】,按电源键确认





(2) 此时可以使用音量上、下键移动光标,将光标移到"清理数据"行,然后按电源键确定。如下图:





(3) 手机会进入如下界面,此时同样可以使用音量加、减键来移动光标,将光标移到"清除所有数据"行,然后按电源键确定。如下图:





(4) 手机会执行"恢复出厂设置"操作。恢复完后,返回到主菜单,使用电源键选中"重启手机"行,手机重启,恢复出厂设置完毕。

